

RPPWINのバージョンアップの仕方 (Windows - XPの場合)

(解凍ステップは、圧縮・解凍プログラム「Lhaplus」がインストールされている場合で、
他の場合はそのプログラムの手順に従う)

H18/06/14

1) プログラムをコピーする

- 1-1) RPPのホームページよりプログラムを”マイドキュメント”等にダウンロードする
<http://www.rppman.net/> のダウンロードコーナーより。
- 1-2) CD-ROMにコピーされている場合は2)から始める。

2) 旧バージョンの削除

**★必ずデータのバックアップをしてから
作業をしてください(下記の注参照)。**

- (1) [スタート] →
- (2) [コントロールパネル] 選択
- (3) [プログラムの追加と削除] を
Wクリックする。



- (4) RPPCALをクリック



- (5) 削除ボタンをクリック
処理が終了したら、「プログラムの追加
と削除」「コントロールパネル」の窓を閉
める(窓の右上の [X] をクリック)。



注) バックアップしておくファイル (¥ Program Files ¥ RPPCAL ホルダーにある)

r e c p t . m d b と R P P C F G . t x t

3) 新バージョンのインストール

- 3-1) CD-ROMからの場合
CD-ROMを装填します。
10~15秒後に左の窓が開きます。


- 3-2) ダウンロードした場合
ダウンロード先のホルダーを開きます。



- (2) カーソルを図の位置に移動し、右クリックします。
 クリックするとメニューが表示されます。
 (圧縮・解凍プログラム「Lhaplus」がインストールされている場合)



- (3) メニューの [解凍] にカーソルを移動すると図のようにサブメニューが現れますので、[出力先を指定して解凍] をクリックします。



- (4) 図に示すように、マイドキュメントをクリックします。
 確認の窓が開きますので [OK] ボタンを押します。



- (5) プログラムが解凍され、RPPCALホルダーに含まれるファイルが表示されます。
 Setup.Exeを実行する。
 (Setup.ExeをWクリックする)



- (6) 「セットアップウィザードへようこそ」画面が表示される。
 → [次へ(N)] をクリック
 → インストールホルダーの選択・・・そのまま [次へ(N)] をクリック
 → インストールの確認・・・そのまま [次へ(N)] をクリック
 → インストールが完了しました。→ [次へ(N)] をクリック
 → [RPPCAL] の窓を閉める
 → [マイドキュメント] の窓を閉める

※デスクトップに作成された” RPPCALアイコン” からプログラムを実行します。